Brise bise au crochet filet « Pâques »

Un charmant brise bise garnie de lapin, cocotte, poussins et œufs.

FOURNITURES

100 g de coton N°10.
Un crochet N°1,25 ou 1,5.

Dimensions : 28 cm X 71 cm.
Echantillon : 17 résilles et environ 19 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm.

POINTS EMPLOYES :

Point filet :
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l'air, sauter 2 mailles.
2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l'air - répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet.
Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l'arceau, 1 bride sur la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride étant commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 points pleins etc.

EXPLICATIONS :

Le brise bise se commence par le plus petit côté.
Monter 139 mailles en l'air + 3 mailles pour tourner (1ère bride) + 2 mailles en l'air.
Faire le 1er rang en résilles vides.
Continuer suivant le schéma : on obtient 46 résilles vides.

Pour les augmentations et les diminutions, se reporter à la catégorie « CROCHET cours et leçon : le crochet filet ».

Travailler du 1er au 100ème rang, puis reprendre le schéma à l'envers du 33ème au 1er rang.

FINITIONS :

Crocheter un rang de résilles en triples-brides sur le bord supérieur (pour passer la tringle).
Repasser humide.



Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage